



notwendiges System-Update

Diese Anleitung gilt für alle IRAS plus und NORA plus Varianten, sowie für die IRAS und NORA Wartungsboxen.

IRAS plus Box während des Vorgangs nicht von Netzspannung trennen.

IRAS plus Box über Webbrowser aufrufen

- mit Admin-Rechten anmelden
- unter Optionen → Setup → System → Software Updates → Manuelles Update

Version
Allgemein
Export
Laufkartenansicht
Neustart
Benutzer
Gruppen
Foxtag
Software Updates
 Einstellungen
 Verfügbare Updates
 Manuelles Update
Verbindung
E-Mail
Drucker
Diagnose
Systeminformation

Manuelle Installation einer Aktualisierung


Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Software installieren

Key

Übernehmen

- mit Button Durchsuchen die Datei „UpdateCAFile.enc“ auswählen



- Datei öffnen
- „Software installieren“ ausführen

IRAS plus Box führt anschließend selbstständig einen Neustart aus.